LEGIONELLENTEST (APO-LAB)

Erfassungsbogen

*Bitte füllen Sie den Erfassungsbogen **vollständig** und gut **lesbar** aus. Beachten Sie bitte die Hinweise zur Probenentnahme und zum Rückversand.*

Ihre Daten

Name: ----------

Straße, Haus-Nr.: ----------

PLZ,Ort: ----------

E-Mail: ----------

Analyseumfang *Legionellen spp.*



Rückversand

Bitte senden Sie den vollständig ausgefüllten Probebogen zusammen mit der Probe an folgende Adresse:

ICP Analytik GmbH & Co. KG | Brandenburger Platz 1| D-24211 Preetz

Apotheken-Stempel

Datenblatt zur Probe

Bitte soweit sinnvoll und möglich vollständig ausfüllen.

eigene Probenbezeichnung

Adresse der Entnahmestelle

☐ identisch zu den Kundendaten

☐ abweichend:

Lage im Gebäude (z.B. EG, Küche, Einhebel-Mischarmatur)

☐ EG
☐ 1. OG
☐ .....

☐ Bad
☐ Küche
☐ .....

☐ Einhebel-Mischarmatur

☐ Zweigriff-Mischarmatur
☐ andere:
.....

Entnahmedatum / - Uhrzeit _ _ . _ _ . _ _ _ _ _ _ : _ _

Art der Wasserversorgung

☐ eigener Brunnen
☐ öffentliche Wasserversorgung
☐ Sonstige:.....

Wassertemperatur in °C

☐ A	Brunnenwasser
☐ B	Hausinstallation
☐ C	Wasserhahn

*Bitte mit Hilfe der **Rückseite** **eine** Probenahmestrategie wählen.*

[!] wird vom Labor ausgefüllt – bitte frei lassen

Kundennummer	Auftragsnummer	Eingangsdatum	Auftragstyp
			15309

Probenahmeanleitung

Bitte auf der Vorderseite **eine** für Sie passende Probenahmestrategie ankreuzen.

A) Probenahmestragie

	Was möchten Sie untersuchen?	Wie müssen Sie die Probenahme fachgerecht durchführen?	
A	**Das Wasser aus einem eigenen Brunnen oder von einem öffentlichen Versorger?**	**Schritt 1**	Strahlregler abmontieren und den Wasserhahn desinfizieren.
		Schritt 2	Wasser ablaufen lassen, bis die Temperatur konstant bleibt (ca. 3 Liter pro Stockwerk) und anschließend das Probegefäß zu 90 % befüllen.
B	**Das Wasser aus der Hausinstallation? (Empfohlen)**	**Schritt 1**	Strahlregler am Wasserhahn abmontieren und den Wasserhahn anschließend desinfizieren.
		Schritt 2	ca. 1 Liter Wasser ablaufen lassen und anschließend das Probegefäß zu 90 % befüllen.
C	**Das Wasser aus dem Wasserhahn?**	**Schritt 1**	Probe direkt ohne vorheriges Ablaufen und desinfizieren in das Probegefäß abfüllen.

B) Praktische Durchführung

1.	**Material**	Probegefäß bereitstellen
		ggf. einen 1 l Messbecher für den Vorlauf
		Desinfektionsmittel (chemisch) oder einen Gasbrenner
2.	**Auswahl**	Probenahmestrategie wählen und ankreuzen
		Protokoll ausfüllen
3.	**Beprobung**	nach gewählter Probenahmestrategie vorgehen
		Das Probegefäß mit einem dünnen, gleichmäßigen Strahl randvoll befüllen.
4.	**Versand**	Probe wenn möglich gekühlt verschicken.
		Versand innerhalb von 24 Stunden durchführen

Die Desinfektion der Entnahmestelle kann mit chemischer Desinfektion (Alkohol) oder durch Abflammen (Gasbrenner) erfolgen.



Apotheken-Labor

www.apotheken-labor.de